

een Samba share mouten tijdens boot

op de cifs server

zorg dat op de sambaserver een gebruiker bestaat als wie de mount gedaan gaat worden:

```
useradd -u 498 -g 100 dlna
passwd dlna
smbpasswd -a dlna
```

in de smb.conf file op de sambaserver, voeg de gebruiker aan de nodige share(s) toe:

```
[muziek]
comment =
path = /DATA/muziek
browsable = yes
public = yes
invalid users = guest
read list = dlna
write list = abel,michele
valid users = root,abel,michele,dlna
inherit permissions = yes
```

op de client

maak de gebruiker aan: `useradd -u 498 -g 100 dlna`

installeer de samba client software : `yum install cifs-utils`

maak een credentials file aan:

```
touch ~/.samba-credentials
chmod 0600 ~/.samba-credentials
```

en zet hier in:

```
username=dlna
password=dlnapassword
domain=WORKGROUP
```

maak het mountpoint aan:

```
mkdir -p /DATA/muziek
```

pas /etc/fstab aan en zet hier bij:

```
//sambaserver/muziek /DATA/muziek cifs credentials=/root/.samba-
```

Last
update: 2016/03/30 10:07 werkinstructies:samba_share_mounten_bij_booten https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=werkinstructies:samba_share_mounten_bij_booten

```
credentials,uid=dlna,gid=users,ro,_netdev 0 0
```

en dan mount -a

From:

<https://wiki.auriel.nl/> -

Permanent link:

https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=werkinstructies:samba_share_mounten_bij_booten



Last update: **2016/03/30 10:07**